

# Wacom Tablet

Rozchození tabletu je velmi jednoduché - spočívá v úpravě xorg.conf

Budeme pracovat se souborem /etc/X11/xorg.conf, přemístíme se tedy do složky /etc/X11/:

```
cd /etc/X11/
```

Nejprve zálohujeme soubor xorg.conf jako root

```
sudo cp xorg.conf xorg.conf.backup
```

a jako root ho také editujeme

```
sudo nano xorg.conf
```

Najdeme v souboru tyto řádky:

```
Section "InputDevice"
    Identifier      "Configured Mouse"
    ...
EndSection
```

a za EndSection připišeme:

```
Section "InputDevice"
    Driver          "wacom"
    Identifier      "stylus"
    Option          "Device"          "/dev/ttyS0"          #SERIAL ONLY
    Option          "Device"          "/dev/input/wacom"   #USB ONLY
    Option          "Type"             "stylus"
    Option          "USB"              "on"                 #USB ONLY
    Option          "ForceDevice"      "ISDV4"              #Tablet PC ONLY
EndSection
```

```
Section "InputDevice"
    Driver          "wacom"
    Identifier      "eraser"
    Option          "Device"          "/dev/ttyS0"          #SERIAL ONLY
    Option          "Device"          "/dev/input/wacom"   #USB ONLY
    Option          "Type"             "eraser"
    Option          "USB"              "on"                 #USB ONLY
    Option          "ForceDevice"      "ISDV4"              #Tablet PC ONLY
EndSection
```

```
Section "InputDevice"
    Driver          "wacom"
    Identifier      "cursor"
    Option          "Device"          "/dev/ttyS0"          #SERIAL ONLY
```

```
Option      "Device"      "/dev/input/wacom"  #USB ONLY
Option      "Type"         "cursor"
Option      "Mode"         "relative"
Option      "USB"         "on"                #USB ONLY
Option      "ForceDevice" "ISDV4"             #Tablet PC ONLY
EndSection
```

s tím že:\ pokud máme tablet připojený přes USB vymažeme(nevložíme) řádky končící #SERIAL ONLY a #Tablet PC ONLY,\ pokud máme tablet připojený přes sériový port vymažeme(nevložíme) řádky končící #USB ONLY a #Tablet PC ONLY\ a pokud máme tablet PC vymažeme(nevložíme) řádky končící #SERIAL ONLY a #USB ONLY.\

Dále najdeme Section „ServerLayout“ a před EndSection vložíme

```
        InputDevice      "stylus"      "SendCoreEvents "
        InputDevice      "eraser"       "SendCoreEvents "
        InputDevice      "cursor"       "SendCoreEvents "    #For non-LCD tablets
only
```

soubor uložíme a restartujeme PC (možná postačí jen X-ka), tablet je ready to use

## Odkazy

- [Zdroj](#)

**Aktualizace:** Informace v tomto návodě jsou příliš zastaralé a potřebují aktualizaci pro současné poměry. [Více...](#)

From:  
<https://wiki.ubuntu.cz/> - **Ubuntu CZ/SK**

Permanent link:  
[https://wiki.ubuntu.cz/wacom\\_tablet](https://wiki.ubuntu.cz/wacom_tablet)

Last update: **2019/02/25 18:21**

